

Instalace síťové (concurrent) licence programu MATLAB

- **instalace v režimu:** *MATLAB je instalován na jednotlivé počítače, které jsou připojené k serveru, na kterém běží pouze licenční manager hlídající počet přístupů k licenci*

(určeno pro verzi R2013b a starší)

1. INSTALACE LICENČNÍHO MANAGERU (FLEXNET) NA SERVER

Před instalací licenčního manageru je třeba v licenčním centru na stránkách MathWorks aktivovat Vaši concurrent licenci. Při aktivaci musíte zadat HOST ID licenčního serveru, kterým je pro síťové licence **MAC adresa síťové karty**. Po aktivaci si nechte poslat emailem instalační klíč (**FIK**) a licenční soubor (**license.lic**), nebo si je přímo uložte.


Instalaci můžete spustit:

a) z **instalačního DVD**



b) pomocí **instalačních souborů** stažených ze stránek MathWorks

- Instalační soubory stáhnete dle návodu "*Stažení instalačních souborů pro MATLAB a jeho nadstavby z internetu*" na stránce <http://www.humusoft.cz/matlab/support/>
- K instalaci licenčního manageru stačí zvolit ke stažení MATLAB a stáhnout soubor pro *Installer*.


Spusťte instalaci MATLABu.




Zvolte typ instalace bez připojení k internetu.




Zvolte „I have the File Installation Key for my license“.




Do prázdného pole vložte požadovaný FIK, který jste získal(a) při aktivaci v licenčním centru.




Zvolte typ instalace "Custom"




Zvolte umístění, kam má být licenční manager nainstalován.




Z nabídky produktů zvolte **POUZE** "License Manager"




Do prázdného pole napište cestu k souboru license.lic, který jste získal(a) při aktivaci v licenčním centru.









Instalátor tento licenční soubor **upraví** (přidá do horní části textu řádky SERVER a DAEMON) a **uloží jej pod jménem license.dat do složky etc**, v instalační složce licenčního manageru (v tomto příkladu je to C:\Program Files\MATLAB\R2013b\etc\). Upravený licenční soubor je **nezbytný při instalaci MATLABu na klientském počítači**.



Doporučujeme nechat automaticky nastavit licenční manager – zvolte "Configure license manager service"





Licenční manager je třeba po instalaci manuálně spustit:

- a)** pomocí nástroje **Imtools.exe** (Windows)
- b)** pomocí příkazu **./Imstart** (Linux)

(pozn. pro správnou funkci je někdy třeba restartovat server)

Pro instalaci klientů je třeba používat licenční soubor `license.dat` upravený licenčním managerem během instalace. Upravený licenční soubor je uložen v instalační složce licenčního manageru v podsložce `etc` .

(v tomto příkladu je `license.dat` umístěn ve složce `C:\Program Files\MATLAB\R2013b\etc\`).